DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP)

Tổng quan

- 1. Tổng quan về vai trò máy chủ DHCP
- 2. Cấu hình phạm vi DHCP và các tùy biến
- 3. Quản lý dữ liệu DHCP
- 4. Giám sát và khắc phục sự cố DHCP

1: Tổng quan về vai trò máy chủ DHCP

- Lợi ích của việc sử dụng DHCP
- Tính năng mới của DHCP trong Windows Server 2012
- Quá trình DHCP cấp phát địa chỉ IP
- Quá trình cấp phát mới IP
- Quá trình gia hạn cấp phát IP
- Cấp phép máy chủ DHCP

Lợi ích của việc sử dụng DHCP

DHCP làm giảm sự phức tạp và số lượng công việc quản trị bằng cách cấu hình TCP/IP tự động

Cấu hình TCP/IP bằng tay

- Địa chỉ IP được nhập bằng tay
- Địa chỉ IP có thể được nhập không chính xác
- Truyền thông và mạng có thể có các vấn đề về kết quả
- Đối với máy tính thường xuyên di chuyển sẽ gia tăng công việc quản trị

Cấu hình TCP/IP tự động

- Địa chỉ IP được cung cấp tự động
- Bảo đảm thông tin cấu hình là chính xác
- Cấu hình máy trạm được cập nhật tự động
- Các vấn đề về nguồn tài nguyên mạng được loại bỏ

Quá trình DHCP cấp phát địa chỉ IP



Quá trình cấp phát mới IP

DHCP sử dụng một tiến trình 04 giai đoạn để cấu hình DHCP client











Cấp phép máy chủ DHCP

Cấp phép DHCP là quá trình đăng ký dịch vụ máy chủ DHCP trong miền Active Directory để hỗ trợ máy trạm DHCP

Nếu DHCP Server1 tìm thấy địa chỉ IP của mình trong danh sách, dịch vụ bắt đầu và hỗ trợ DHCP Client



2: Cấu hình phạm vi DHCP và các tùy biến

- Phạm vi DHCP là gì?
- Siêu phạm vi và phạm vi truyền đa điểm là gì?
- Demo: Cấu hình phạm vi DHCP
- ✤ Các tùy biến DHCP là gì?
- Tùy biến DHCP cấp lớp là gì?
- Đặt trước là gì?
- ✤ Làm thế nào để áp dụng tùy biến DHCP

Phạm vị DHCP là gì?

Một phạm vi là một dãy các địa chỉ IP có sẵn để cấp phát



Các thuộc tính của phạm vi:

- Network ID
 Thời gian cấp
 Tên phạm vi
- Subnet mask Dãy địa chỉ IP Dãy loại trừ

Siêu phạm vi và phạm vi truyền đa điểm là gì?





Tùy biến DHCP là gì?

- Tùy biến DHCP là các giá trị cho dữ liệu cấu hình phổ biến áp dụng cho các máy chủ, phạm vi, đặt trước, và các tùy biến lớp
- Các tùy biến phạm vi là:
 - □ Máy chủ DNS
 - Tên DNS
 - Cổng mặc định (Default Gateway)
 - □ Máy chủ WINS

Đặt trước là gì?

Đặt trước là một địa chỉ IP cụ thể, trong phạm vi, được dành vĩnh viễn cho một máy trạm DHCP cụ thể



IPAddress2: Đã cấp cho Workstation 2 IPAddress3: Dành cho File and Print Server

Làm thế nào để áp dụng tùy biến DHCP

- Tùy biến DHCP có thể được áp dụng ở 4 cấp:
 Máy chủ DHCP
 - Phạm vi
 - 🗖 Lớp
 - ☐ Máy trạm đặt trước

3: Quản lý cơ sở dữ liệu DHCP

- Tổng quan về kịch bản quản lý DHCP
- Cơ sở dữ liệu DHCP là gì?
- Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu DHCP
- Dàn xếp cơ sở dữ liệu DHCP
- Di chuyển cơ sở dữ liệu DHCP
- Tùy biến cấu hình máy chủ DHCP
- Demo: Quản lý cơ sở dữ liệu DHCP

Tổng quan về kịch bản quản lý DHCP

- Các dịch vụ DHCP cần phải được quản lý để đáp ứng được
 - những thay đổi mạng
- ✤ Kịch bản để quản lý DHCP:
 - Quản trị cơ sở dữ liệu DHCP gia tăng
 - 🗖 Bảo vệ cơ sở dữ liệu DHCP
 - 🗖 Bảo đảm tính nhất quán cơ sở dữ liệu DHCP
 - 🗖 Bổ sung thêm các máy trạm
 - 🗖 Bổ sung thêm các máy chủ dịch vụ mạng mới
 - 🗖 Bổ sung thêm các mạng mới

Cơ sở dữ liệu DHCP là gì?

Cơ sở dữ liệu DHCP là một cơ sở dữ liệu động có chứa các thông tin cấu hình

- Cơ sở dữ liệu DHCP chứa dữ liệu cấu hình DHCP chẳng hạn như:
 - Phạm vi
 - Dãy địa chỉ cấp phát
 - Đặt trước

 Windows Server 2003 lưu trữ cơ sở dữ liệu DHCP trong thư mục %Systemroot%\System32\Dhcp

- Cơ sở dữ liệu DHCP bao gồm các tập tin:
 - Dhcp.mdb
 - Tmp.edb
 - J50.log và J50*.log
 - Res*.log
 - J50.chk

Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu DHCP



Trong trường hợp phần cứng máy chủ bị hỏng, quản trị viên chỉ có thể phục hồi từ thiết bị lưu trữ ngoài



Dàn xếp cơ sở dữ liệu DHCP



Máy chủ DHCP

	Ví dụ	
Đăng ký	Cơ sở dữ liệu DHCP	Sau khi dàn xếp
Máy trạm có địa chỉ IP 192.168.1.34	Địa chỉ IP 192.168.1.34 có sẵn để cấp	Cấp phát được tạo ra trong cơ sở dữ liệu DHCP

4: Giám sát và khắc phục sự cố DHCP

- Tổng quan về giám sát DHCP
- Các vấn đề DHCP thường gặp
- Thống kê DHCP là gì?
- Kiểm soát tập tin nhật ký DHCP là gì?
- Theo dõi hiệu năng máy chủ DHCP

Tổng quan về giám sát DHCP

- ✤ Tại sao giám sát DHCP?
 - Dể quan sát hoạt động của DHCP
 - Dể xác định hiệu năng máy chủ DHCP
 - Dể tạo điều kiện lập kế hoạch cho nhu cầu hiện tại và tương lai
- Dữ liệu DHCP bao gồm:
 - □ Thống kê DHCP
 - **G** Sự kiện DHCP
 - Dữ liệu hoạt động DHCP

Các vấn đề DHCP thường gặp

- Xung đột địa chỉ
- Cấp phát IP thất bại
- Địa chỉ IP nhận được từ các phạm vi không chính xác
- Cơ sở dữ liệu DHCP bị hỏng hoặc mất dữ liệu
- ✤ Máy chủ DHCP đã hết địa chỉ IP để cấp phát

Thống kê DHCP là gì?

DHCP được thu thập số liệu thống kê ở cấp độ máy chủ hoặc cấp phạm vi



Kiểm soát tập tin nhật ký DHCP là gì?

Một nhật ký kiểm soát DHCP là một bản ghi các sự kiện liên quan đến dịch vụ

	📕 Dhcp5rvLog-Fri.log - Notepad 📃 🛛 🗙
	File Edit Format View Help
Image: Searches Public Yester + Local Disk (C:) + Windows + system32 + dhcp File Edit View Tools Help Image: Organize + Image: Views + Pate modified + Favorite Links - Date modified + Image: Pictures - Image: Views + Image: Pictures - - Date modified + Image: Pictures - - - - Image: Pictures - - - - - Image: Pictures -	Microsoft DHCP Service Activity Log Event ID Meaning 00 The log was started. 01 The log was started. 02 The log was temporarily paused due to low disk space. 10 A new IP address was leased to a client. 11 A lease was renewed by a client. 12 A lease was renewed by a client. 13 An IP address was found to be in use on the network. 14 A lease was denied. 16 A lease was denied. 17 A lease was depted. 17 A lease was expired and DNS records for an expired leases have not been de 18 A lease was expired and DNS records were deleted. 20 A BOOTP address was leased to a client. 21 A dynamic BOOTP address was leased to a client. 22 A BOOTP request could not be satisfied because the scope's address pool fc 23 A BOOTP request could not be satisfied because the scope's address pool fc 24 IP address cleanup operation has began. 25 IP address cleanup operation has began. 26 DNS update request to the named DNS server. 31 DNS update failed. 32 DNS update successful. 33 Packet dropped due to NAP policy. 50+ Codes above 50 are used for Rogue Server Detection information. QResult: 0: Noquarantine, 1:Quarantine, 2:Drop Packet, 3:Probation,6:No Quarantine 1D,Date,Time,Description,IP Address,Host Name,MAC Address,User Name, TransactionIC 00,07/27/07,22:08:24,Started,,,,,06,,,
Folders 🔷	



- Vào Server Manager > Add Roles and Feature
- Sau đó ấn Next và Install để cài đặt => Close

	Add Roles and Features Wizard	🛅 💶 🗵 🗙
Before You Begin Installation Type Server Selection Server Roles Features DHCP Server Confirmation Results	Add Roles and Features Wizard Select one or more roles to install on the selected server. Roles Active Directory Certificate Services Active Directory Pederation Services Active Directory Federation Services Active Directory Lightweight Directory Services Active Directory Rights Management Services Active Directory Rights Management Services Application Server DHCP Server DHCP Server Server (Installed) Fax Server	DESTINATION SERVER advn.adminvietnam.org
	File And Storage Services (Installed) Hyper-V Network Policy and Access Services Print and Document Services Remote Access Remote Desktop Services	t > Install Cancel

- Click vào "Complete DHCP Configuration" để triển khai
- Tiếp theo: Click Next.
- ★ Tiếp theo: chọn domain user account có quyền tạo objects in the Net Services container in Active directory hoặc một domain admin account → click Next
- Tiếp theo: click close

	\sim				
	- @ I 🚺	Manage	Tools	View	Help
	Post-deployment Configuration				
-	Configuration required for DHCP Server at SERVER41				
	Complete DHCP configuration				
0	Feature installation				
	Configuration required. Installation succeeded on Server41.domain41.com.				
	Add Roles and Features				
	Task Details				

a	DHCP Post-Install configuration wizard	
Authorization		
Description	Specify the credentials to be used to authorize this DHCP server in AD DS.	
Authorization Summary	Use the following user's credentials User Name: DOMAIN41\Administrator	
	Use alternate credentials UserName: Specify	
	 Skip AD authorization 	
	< Previous Next > Commit Cancel	

- Cấu hình phạm vi DHCP
 - □ Tiếp theo: Server Manager screen → Tools → DHCP.
 - □ Tiếp theo: Right-click on the DHCP Server → click on "Add/Remove Bindings…"
 - Tiếp theo: Đảm bảo static IP address của Server xuất hiện như hình -> Click ok

6	🕄 📔 🔚 Manage	Tools	View	Help
	Active Directory Administ	rative Cent	er	
	Active Directory Domains	and Trusts		
	Active Directory Module	for Window	s PowerSh	nell
	Active Directory Sites and	Services		
	Active Directory Users an	d Compute	rs	
	ADSI Edit			
	Component Services			
	Computer Management			
	Defragment and Optimiz	e Drives		
	DHCP			
	DNS			



- ★ Tiếp theo: Right-click on IPv4 Server triển khai DHCP
 → Select "New Scope".
- Tiếp theo: Click "Next", nhập tên scope và click Next

	New Scope Wizard
Scope Name You have to pr a description.	ovide an identifying scope name. You also have the option of providing
Type a name a how the scope	nd description for this scope. This information helps you quickly identify is to be used on your network.
Name:	Computers Scope
Description:	Computers DHCP Scope
	< gack Next > Cancel



- ★ Tiếp theo: nhập địa chỉ Start IP và End IP, the Subnet mask, chiều dài mặc nạ mạng lớp C là "24" → click Next.
- ★ Tiếp theo: nhập dãy IP cần loại trừ (dãy IP không được cấp cho thiết bị)
 →click Next.

		lan ir au	ddress (only.	,		ligio
Start IP address:	En	d IP add	ress:			-	
45 5 2	÷ .	(1 2)	¥ 0	£.	Add		
Excluded address	s range:						
192.168.2.110 to	o 192.168.2.	120			Remove	1	
					Subpot dolar	in milli anon	
					Subriet delay	TITIIIII Secor	iu.
					0	÷	

IP Address Range You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.
Configuration settings for DHCP Server Enter the range of addresses that the scope distributes.
Start IP address: 192.168.2 101 End IP address: 192.168.2 200
Configuration settings that propagate to DHCP Client
Subnet mask: 255 . 255 . 0
< Back Next > Cancel

New Scope Wizard

- Tiếp theo: nhập thời hạn thuê mong muốn cho địa chỉ IP được giao hoặc để như mặc định -> sau đó nhấp vào Next
- ★ Tiếp theo: Select → Yes, I want to configure these options now to configure the DHCP options for the new scope → then click on Next.

New Scope Wizard	t
Lease Duration The lease duration specifies how long a client can use an	IP address from this scope.
Lease durations should typically be equal to the average ti connected to the same physical network. For mobile netwo portable computers or dial-up clients, shorter lease duration Likewise, for a stable network that consists mainly of deskt locations, longer lease durations are more appropriate.	me the computer is orks that consist mainly of is can be useful. top computers at fixed
Set the duration for scope leases when distributed by this s	server.
Limited to:	
Days: Hours: Minutes:	
< Bac	k Next > Cancel
New Scope Wizard	đ
Configure DHCP Options You have to configure the most common DHCP options b scope.	efore clients can use the
When clients obtain an address, they are given DHCP op addresses of routers (default gateways), DNS servers, and scope.	tions such as the IP I WINS settings for that
The settings you select here are for this scope and overrid Server Options folder for this server.	le settings configured in the
Do you want to configure the DHCP options for this scope	now?
Yes, I want to configure these options now	
C Ng, I will configure these options later	

- ★ Tiếp theo: Nhập địa chỉ default gateway click add → kế tiếp click Next.
- ✤ Tiếp theo: Thêm địa chỉ DNS → click Add, kế tiếp click Next.

The Domain Name on your network.	System (DNS) maps a	and translates domain names	used by clients
You can specify the par	ent domain you want t	the client computers on your	network to use for
Parent domain: domai	n41.com		
To configure scope clier servers.	nts to use DNS server	s on your network, enter the	IP addresses for those
Server name:		IP address:	
			Add
	Resolve	192.168.2.100	Remove
			Up
			Down

New Scope Wizard

Router (Default Gateway)

You can specify the routers, or default gateways, to be distributed by this scope.



192.168.2.1	Add		
	Remove		
	Up		
	Down		

★ Tiếp theo: Select Yes, I want to activate this scope now, lựa chọn activate scope tức thì và click → Next
 ★ Tiếp theo: Click Finish

Cấu hình máy tính nhận địa chỉ IP động

Mở cửa số cmd và nhập:
Xin cấp IP mới
ipconfig /renew
Xem địa chỉ IP
ipconfig /all

nternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties						? <mark>- × -</mark>
General	Alternate Configuration					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.						
Obtain an IP address automatically						
Use the following IP address:						
IP ac	IP address:					
Subr	Subnet mask:					
Defa	ult gateway:					
Obtain DNS server address automatically						
Use the following DNS server addresses:						
Prefe	erred DNS server:					
Alter	nate DNS server:					
V	alidate settings upon exit				Advar	iced
				ОК		Cancel

Khái báo nhận địa chỉ động

Kết quả tại máy xin cấp IP động

Command Prompt Media State Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : C:\Users\student>ipconfig /all Windows IP Configuration Primary Dns Suffix : domain41.com IP Routing Enabled. No WINS Proxy Enabled. No DNS Suffix Search List. . . . : domain41.com Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : domain41.com Description Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter DHCP Enabled. Yes Autoconfiguration Enabled : Yes Lease Obtained. Thursday, March 22, 2018 3:13:25 PM Lease Expires Friday, March 23, 2018 3:14:20 AM NetBIOS over Topip. : Enabled Tunnel adapter isatap.domain41.com: Media State Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : domain41.com Description Microsoft ISATAP Adapter DHCP Enabled. No Autoconfiguration Enabled : Yes Tunnel adapter Local Area Connection* 11: Media State Media disconnected

Connection-specific DNS Suffix .